

ONVIF Server 适用于 Aimetis Symphony

安装指南

内容

简介.....	3
安装.....	4
安装 ONVIF Server.....	4
配置.....	5
配置 ONVIF Server.....	5
法律信息.....	6

简介

ONVIF Server for Aimetis Symphony 可将 Symphony 的实况和历史视频作为 ONVIF Profile S 和 Profile G 流播放。

安装 ONVIF Server 后，第三方应用可使用 ONVIF 发现来检测 Symphony 中可用的摄像头。

安装

在托管 Symphony 服务器的计算机上安装 ONVIF Server for Aimetis Symphony。

安装 ONVIF Server

1. 在托管 Symphony 服务器的计算机上，下载并运行 ONVIF Server for Aimetis Symphony 安装程序。
2. 接受许可协议并单击下一步。
3. 在用户名中输入拥有摄像头查看权限 Symphony 用户的用户名。
4. 在监听端口字段中，输入一个未分配的端口号（1025 至 65535）。
5. 单击安装。
6. 单击完成。
7. 确认 AI ONVIF Server 服务已启动。

配置

使用 Symphony 客户端界面 中的手动配置编辑器修改 ONVIF Server 使用的用户名、密码和端口。

配置 ONVIF Server

1. 在 Symphony 客户端界面 中，单击服务器 > 手动配置编辑器。
2. 单击添加新设置。
3. 输入以下值：
 - `Type=Server, Section=Main, ID=server_id, Key=ONVIFServerUsername, Value=user_name`
 - `Type=Server, Section=Main, ID=server_id, Key=ONVIFServerPassword, Value=encrypted_password`
 - `Type=Server, Section=Main, ID=server_id, Key=ONVIFServerPort, Value=port_number`
4. 单击确定。
5. 单击关闭。
6. 重新启动 Symphony。

法律信息

版权所有 © 2017 Aimetis Corp. 和/或其许可人。保留所有权利。

本材料仅供参考。Aimetis 对本文档中的信息不作任何明示、暗示或法令性的担保。

遵守所有适用著作权法是用户的责任。在没有著作权法权利约束的情况下，未经明确的书面许可，不得将本文档的任何部分复制、存储或引入检索系统，也不得以任何方式（电子、机械、影印、录制或其他方式）或任何形式传播，或者用于任何目的。Aimetis Corp.

Aimetis 拥有和本文档主题相关的各种专利、专利申请、商标、版权或其他知识产权的权利。除非在 Aimetis 的任何书面授权协议中明确规定，本文档并不提供使用这些专利、商标、版权或其他知识产权的权利。

Aimetis® 和 Aimetis Symphony® 是 Aimetis Corp. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。

本软件的部分内容基于 Independent JPEG Group 的工作成果。