



Servidor ONVIF para Aimetis Symphony

Guía de instalación

Contenido

Introducción.....	3
Instalación.....	4
Instale el Servidor ONVIF.....	4
Configuración.....	5
Configure el Servidor ONVIF.....	5
Información jurídica.....	6

Introducción

El Servidor ONVIF para Aimetis Symphony transmite video en directo e histórico desde Symphony como transmisiones de Perfil S y G de ONVIF.

Una vez instalado Servidor ONVIF, las aplicaciones de terceros pueden utilizar la detección ONVIF para detectar las cámaras disponibles en Symphony.

Instalación

Instale Servidor ONVIF para Aimetis Symphony en la máquina que alberga Symphony Servidor.

Instale el Servidor ONVIF

1. En la máquina que alberga Symphony Servidor, descargue y ejecute Servidor ONVIF para el instalador Aimetis Symphony.
2. Acepte el acuerdo de licencia y haga clic en **Siguiente**.
3. En **Nombre de usuario**, escriba el nombre de usuario para un usuario Symphony que tenga permiso de ver las cámaras.
4. En el campo **Puerto de escucha**, escriba el número de un puerto sin asignar (de 1025 a 65535).
5. Haga clic en **Instalar**.
6. Haga clic en **Finalizar**.
7. Confirme que el servicio `Servidor AI ONVIF Server` esté iniciado.

Configuración

Utilice el editor de configuración manual de Symphony interfaz del cliente para modificar el nombre de usuario, la contraseña y el puerto que utiliza Servidor ONVIF.

Configure el Servidor ONVIF

1. En Symphony interfaz del cliente, haga clic en **Servidor > Editor de configuración manual**.
2. Haga clic en **Agregar un nuevo parámetro**.
3. Introduzca los valores siguientes:
 - `Type=Server, Section=Main, ID=id servidor, Key=ONVIFServerUsername, Value=nombre de usuario`
 - `Type=Server, Section=Main, ID=id servidor, Key=ONVIFServerPassword, Value=contraseña encriptada`
 - `Type=Server, Section=Main, ID=id servidor, Key=ONVIFServerPort, Value=número de puerto`
4. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Cerrar**.
6. Reiniciar Symphony.

Información jurídica

Copyright © 2017 Aimetis Corp. y/o sus emisores de licencias. Todos los derechos reservados.

Este material es meramente informativo. Aimetis no otorga ninguna garantía, fuere expresa, implícita o reglamentaria, respecto de la información de este documento.

Cumplir con todas la leyes de derechos de autor aplicables es responsabilidad del usuario. Sin limitar los derechos bajo la ley de derechos de autor, ninguna parte de este documento se puede reproducir, almacenar ni introducir en un sistema de recuperación, ni transmitir en ningún formato ni por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación u otros), ni por ninguna razón, sin el permiso expreso por escrito de Aimetis Corp.

Aimetis podría tener patentes, aplicaciones de patente, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual que abarquen temas de este documento. Excepto que se establezca expresamente en un acuerdo de licencia escrito de Aimetis, la provisión de este documento no le otorga ninguna licencia respecto de estas patentes, marcas comerciales, derechos de autor ni otra propiedad intelectual.

Aimetis® y Aimetis Symphony® son marcas registradas o marcas comerciales de Aimetis Corp. en Estados Unidos y/u otros países.

Algunas partes de este software están basadas en parte del trabajo de Independent JPEG Group.